


Fonctions avancées

Copier les résultats d'une série vers une autre

Si le départ est donné et que vous vous rendez compte que vous êtes dans la mauvaise série dans le Quantum, pas de panique (si vous êtes dans une série de même distance).

Lorsque la série se termine, il est possible de copier tous les résultats de la série en question et les coller dans une autre série. Ainsi pas besoin de saisir manuellement les temps dans le Meet manager :-)

1. Cliquer sur les trois petits points (...) à côté de la série qui contient les résultats et sélectionner "Copier les résultats depuis ici"
2. Cliquer sur les trois petits points (...) à côté de la série dans laquelle coller les résultats et sélectionner "Copier les résultats ici".





Tous les résultats seront donc copiés dans la seconde série, qui est la série correcte. La personne au Meet Manager peut alors importer normalement les résultats de la série correcte.

Analyser les événements (plaques/poires)

Même si une ligne est désactivée/désarmée, il est possible en tout temps d'aller vérifier tous les événements qui sont survenus sur l'installation de chronométrage. Cela comprend les touches sur les plaques, les poires, le signal de départ et les contacts des plots.

Dans la colonne de droite, sélectionner l'onglet « Pulses ». Vous pouvez ensuite filtrer en haut par couloir et côté par exemple pour trouver plus facilement l'événement recherché.



Les événements signalés par un contact de type « TP » correspondent à une touche sur une plaque. Il peut y en avoir beaucoup à cause des vagues. Les contacts de type « B1 » correspondent à une pression sur une poire (B2 et B3 également quand vous avez plus d'une poire par couloir). Ce menu est très pratique pour aller rechercher un temps lorsque vous avez désactivé une ligne par erreur ou pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en cas de doute avec un temps ou sur demande du JA. Pour s'y retrouver parmi les tous les événements, il faut regarder les pressions sur la poire qui vous permettent dans la majorité des cas de retrouver le contact sur la plaque qui correspond à la touche d'un nageur et non pas une vague.

Il est possible d'afficher tous les événements d'une série précédente. Faire exactement la même manipulation expliquée à la page précédente pour voir les résultats d'une série précédente et cliquez sur « Pulses ». Les événements de la série sélectionnée seront alors affichés.

Vous pouvez également en tout temps consulter l'onglet « Imprimante » (à côté de « Pulses ») pour afficher tout ce qui est imprimé via l'imprimante série (plus pratique que dérouler toute la bande !).

Revision #2

Created 31 October 2025 15:00:52 by Florian

Updated 31 October 2025 15:18:02 by Florian